

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ :

1. Вымыть волосы дважды с использованием шампуня (без использования кондиционера)
2. В случае очень пористых волос, рекомендовано перед накручиванием нанести не смываемый спрей-кондиционер 51 EQFactor (не смывать!)
3. Приступить к накрутке волос с помощью коклюшек. ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЕМ НА ОДИН ДИАМЕТР МЕНЬШЕ РАЗМЕР ОТ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
4. Толщина пряди для накручивания должна составлять не более 1 см (для точного результата желательно 0,5-0,7 см), в случае длинных волос выполняем технику завивки через двойное накручивание.
5. Перед накручиванием кончики волос закрываем бумагой для завивки волос по классической схеме.
6. Степень натяжения волос во время завивки – средняя или немного сильнее средней.
7. После выполнения накрутки , проложить краевую линию ватой или защитной материей как в классической завивке.
8. Перед нанесением хорошо встряхнуть баллон и начать нанесение опустив баллон носиком вниз, по каждой коклюшке не менее 2 –х раз,

В окончании вся масса волос должна быть хорошо пропитана. После нанесения начинается время выдержки.

10. ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ:

НАТУРАЛЬНЫЕ-ПЛОТНЫЕ-СРЕДНИЕ – 15-30 МИН

ТОНКИЕ – 10-20 МИН

ПОВРЕЖДЕННЫЕ –ОКРАШЕННЫЕ – 10-15 МИН

11. По окончании времени выдержки промыть волосы теплой водой в течении 10 минут – **это важно! Не снимая коклюшки!**
12. После убрать влагу полотенцем и снять коклюшки , и промыть еще раз теплой водой 2-3 мин. **ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!**
13. Отжать волосы полотенцем, нанести не смываемый кондиционер и приступить к укладке волос.
14. После процедуры не мыть волосы 48 часов!